


Configuración de cuentas de correo

En este documento encontrara la descripción de configuración de cuentas de correo en el Windows Live Mail 2011. Versión 1.0 2011/03/04.

Configuración cuentas en Windows Live Mail 2011

En este manual configuraremos la cuenta de correo de su empresa con los datos del servidor de Correo de Cylarcom.

Abrimos el Windows Live Mail 2011 y hacemos click en la pestaña "Cuentas" y luego en "Correo electrónico". (como se ve en la siguiente imagen).




En la ventana que nos aparece a continuación completamos con los campos:

-Dirección de correo electrónico: ingrese su dirección de correo.

-Contraseña: ingrese su contraseña.

-Nombre para mostrar: ingrese el nombre que desee mostrar (ej su nombre o el de su empresa).

Nota: Verificar que la casilla "Definir manualmente la configuración del servidor" este tildada.



Windows Live Mail

Agrega tus cuentas de correo electrónico

Dirección de correo electrónico:
juanperez@MIEMPRESA.com
[Obtener una dirección de correo electrónico de Windows Live](#)

Contraseña:

 Recordar esta contraseña

Nombre para mostrar en mensajes enviados:
Juan Perez

Definir como cuenta de correo electrónico predeterminada
 Definir manualmente la configuración del servidor


La mayoría de las cuentas de correo electrónico funcionan con Windows Live Mail, como:
Hotmail
Gmail
entre muchas otras.

Cancelar Siguiente

Hacemos click en "Siguiente" para continuar.

En la proxima proxima pantalla completaremos con los datos del servidor como se muestra en la siguiente imagen.

Nota: Verificar que la casilla "Requiere autenticación" este tildada y que el puerto del Servidor de la bandeja de salida sea el nº 25.



The screenshot shows the 'Definir la configuración del servidor' (Define server configuration) window in Windows Live Mail. It is divided into two main sections: 'Información del servidor de la bandeja de entrada' (Incoming server information) and 'Información del servidor de la bandeja de salida' (Outgoing server information). In the incoming section, the server type is 'POP', the address is 'mail.cylarcom.net', and the port is '110'. In the outgoing section, the server address is 'mail.cylarcom.net' and the port is '25'. Two red circles highlight the 'Requiere autenticación' checkbox, which is checked, and the 'Puerto: 25' field. Other options include 'Requiere una conexión segura (SSL)' (unchecked) and 'Método de autenticación' (set to 'Texto no cifrado'). The user's email address 'juanperez@MIEMPRESA.com' is entered in the bottom field. Navigation buttons 'Cancelar', 'Atrás', and 'Siguiente' are at the bottom right.

Damos click en "Siguiente" y luego en "Finalizar".


Felicitaciones!. Ya se encuentra configurada su cuenta de correo electronico y esta disponible para empezar a usarla.

NOTA: Ocasionalmente algunos proveedores de internet que brindan cuentas POP3 a sus clientes no tienen disponible el puerto de salida 25 de SMTP, por lo tanto cuando usted trate de enviar un mail le aparecera un error en el envio haciendo mención a este puerto.


En ese caso usted deberá ingresar un nuevo número de puerto en la casilla "Servidor de la bandeja de salida" que seria el 2525.

Para hacer esto haga lo siguiente:

-Hacer click derecho sobre la nueva cuenta creada y marcar la opción "Propiedades" como muestra la imagen.



A continuación hacer click en la pestaña "Opciones Avanzadas" y cambiar el número de puerto en la casilla "Correo saliente (SMTP)" y poner el número 2525 como se indica en la imagen.



Opcionalmente puede marcar la casilla donde puede indicar que se deje una copia en el servidor y se quiten luego de determinada cantidad de días. (sugerido 20 días).

Luego hacer click en "Aplicar" y luego en "Aceptar".

Con este paso ya tiene configurado su puerto de salida SMTP y su cuenta de correo en Windows Live Mail esta lista para ser utilizada.