


Configuración de cuentas de correo

En este documento encontrara la descripción de configuración de cuentas de correo en el Outlook 2007. Versión 1.1 2011/03/02.


Configuración cuentas en Outlook 2007

En este manual configuraremos la cuenta de correo de su empresa con los datos del servidor de Correo de Cylarcom.


Abrimos el Outlook y hacemos click en "Herramientas". En el menú elegimos "Configuración de la cuenta..." (como se ve en la siguiente imagen).



Se abrirá una ventana donde se debe clicar en "nuevo" (como se ve en la siguiente imagen).




Se abra una pantalla como la siguiente:



Hacer clic en "Siguiente".

En esta pantalla se completaran los campos con su nombre, dirección de correo electrónico, contraseña, y la confirmación de la contraseña tal como lo indica la imagen.

Debe marcar la casilla "configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales".



Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración automática de la cuenta
Haga clic en **Siguiente** para ponerse en contacto con su servidor de correo electrónico y configurar los parámetros de su cuenta de su proveedor de servicios de Internet o del servidor de Microsoft Exchange.

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com


Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de servicios Internet.

Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales

< **Atrás** **Siguiente** > **Cancelar**

Por defecto esta seleccionado "Correo electrónico de internet". Click en siguiente.

Completar datos solicitados en la pantalla como se ve a continuación.



Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión


Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

< **Atrás** **Siguiente** > **Cancelar**

Luego de completados los datos debe hacer click en "Mas configuraciones"



Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre: Juan Perez
Dirección de correo electrónico: juanperez@MIEMPRESA.com

Información del servidor
Tipo de cuenta: POP3
Servidor de correo entrante: mail.cylarcom.net
Servidor de correo saliente (SMTP): mail.cylarcom.net


Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: juanperez@MIEMPRESA.com
Contraseña: *****
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)
Probar configuración de la cuenta ...

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar

Se abre una pantalla donde debe hacer un click sobre la solapa "Servidor de salida" y marcar la casilla donde dice "Mi servidor requiere autenticación"



Cambiar cuenta de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario: _____

Contraseña: _____

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)


Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

Más configuraciones ...


< Atrás Siguiente > Cancelar

Opcionalmente puede hacer click en "Avanzadas" y allí marcar la casilla donde puede indicar que se deje una copia en el servidor y se quiten luego de determinada cantidad de dias. (sugerido 20 dias).



NOTA: Ocasionalmente algunos proveedores de internet que brindan cuentas POP3 a sus clientes no tienen disponible el puerto de salida 25 de SMTP, por lo tanto cuando usted trate de enviar un mail le aparecera un error en el envio haciendo mención a este puerto.

En ese caso usted deberá ingresar un nuevo numero de puerto en la casilla "Servidor de salida (SMTP)" que seria el 2525 en la pestaña "Avanzadas". (como indica la siguiente imagen).



A continuacion se hace click en "Aceptar". Quedaremos posicionados sobre la pantalla anterior donde debe hacer click en siguiente y luego un click en Finalizar.

Felicitaciones!. Ya se encuentra configurada su cuenta de correo electronico y esta disponible para empezar a usarla.