


Configuración de cuentas de correo

En este documento encontrara la descripción de configuración de cuentas de correo en el Windows Mail (vista). Versión 1.0 2011/03/03.


Configuración cuentas en Windows Mail (Vista)

En este manual configuraremos la cuenta de correo de su empresa con los datos del servidor de Correo de Cylarcom.


Abrimos el Windows Mail y hacemos click en "Herramientas". En el menú elegimos "Cuentas...". (como se ve en la siguiente imagen).



En la ventana que nos aparece a continuación damos click en el botón "Agregar...".




Se abrirá una ventana donde se debe marcar la opción "Cuenta de correo electrónico" (como se ve en la siguiente imagen).



Hacemos click en siguiente.

En el cuadro que aparece a continuación ingresamos el nombre de la persona o empresa y hacemos click en siguiente.



Su nombre


Al enviar correo electrónico, su nombre aparecerá en el campo "De" del mensaje saliente. Escriba su nombre tal y como desea que aparezca.

Nombre para mostrar:

Por ejemplo: Jorge López

[¿Dónde puedo encontrar información sobre mi cuenta de correo electrónico?](#)

En la siguiente pantalla se completará el campo con su dirección de correo electrónico.



Dirección de correo electrónico de Internet

La dirección de correo electrónico es la dirección que otras personas utilizarán para enviarle mensajes.

Dirección de correo electrónico:


Por ejemplo: alguien@microsoft.com

[¿Dónde puedo encontrar información sobre mi cuenta de correo electrónico?](#)

Luego hacer click en el boton "Siguiete".

En la proxima ventana seleccionamos tipo de servidor de correo entrante: POP3 y se completan los campos como indica la imagen. Luego hacer click en "Siguiete".


Nota: El casillero "El servidor de salida requiere autenticación" debe estar tildado.




The screenshot shows a window titled "Configurar servidores de correo electrónico". It contains the following fields and options:

- Tipo de servidor de correo electrónico entrante:** A dropdown menu with "POP3" selected.
- Servidor de correo entrante (POP3 o IMAP):** A text input field containing "mail.cylarcom.net".
- Nombre del servidor de correo saliente (SMTP):** A text input field containing "mail.cylarcom.net".
- El servidor de salida requiere autenticación** (This checkbox is highlighted with a red box in the original image).
- A blue hyperlink: [¿Dónde se puede encontrar información sobre el servidor de correo electrónico?](#)
- Buttons at the bottom right: "Siguiente" (highlighted with a blue dashed border) and "Cancelar".

En la siguiente ventana ingresamos la dirección de correo electrónico y la contraseña. Una vez hecho esto hacemos click en "Siguiente".




Tras finalizar marcamos la nueva cuenta creada y hacemos click en "Propiedades" como indica la siguiente imagen.



En la nueva ventana clickear sobre la pestaña "Servidores" la cual tiene que estar completa con los datos de Correo entrante y saliente como muestra la siguiente imagen. En el cuadro "Nombre de usuario de correo electrónico" tiene que ir la cuenta de mail que agregamos recién y en el cuadro "Contraseña" escribir la contraseña que eligió.

Nota: Verifique que la casilla "Mi servidor requiere autenticación" este tildada.



Propiedades de mail.cylarcom.net

General Servidores Conexión Seguridad Opciones avanzadas

Información del servidor

Mi servidor de correo entrante es POP3

Correo entrante (POP3): mail.cylarcom.net

Correo saliente (SMTP): mail.cylarcom.net

Servidor de correo entrante

Nombre de usuario de correo electrónico: juanperez@MIEMPRESA.com

Contraseña: ●●●●●

Recordar contraseña

Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura


Servidor de correo saliente

Mi servidor requiere autenticación

Configuración...

Aceptar Cancelar Aplicar

Luego clickear sobre la pestaña "Opciones avanzadas" y verificar que el puerto de "Correo saliente (SMTP)" sea el 25.



Opcionalmente puede marcar la casilla "Mantener una copia de los mensajes en el servidor" donde puede indicar que se deje una copia en el servidor y se quiten luego de determinada cantidad de días. (sugerido 20 días).

NOTA: Ocasionalmente algunos proveedores de internet que brindan cuentas POP3 a sus clientes no tienen disponible el puerto de salida 25 de SMTP, por lo tanto cuando usted trate de enviar un mail le aparecerá un error en el envío haciendo mención a este puerto.

En ese caso usted deberá ingresar un nuevo número de puerto en la casilla "Servidor de salida (SMTP)" que sería el 2525.

A continuación se hace click en "Aplicar" y luego en "Aceptar". Quedaremos posicionados sobre la pantalla anterior donde debe hacer click en "Cerrar".

Felicitaciones!. Ya se encuentra configurada su cuenta de correo electrónico y esta disponible para empezar a usarla.